

Webinar

Maak een vliegende start met
Stoffenmanager®

Start om 14:00 uur



Deelnemen aan het webinar

- Als je het geluid niet hoort, kunt u “unmuten”.
- Als er problemen zijn met het geluid, kun je ook inbellen met je telefoon. Het telefoonnummer staat in de mail die je ontvangen hebt.
- Het webinar wordt opgenomen, je kunt het later terugkijken.
- Je kunt een vraag stellen via de chatbox.
- De hand-outs ontvang je na het webinar.

Wat komt er aan bod?

- Wat kan ik beoordelen met Stoffenmanager®?
- Kolomselectie en handige filteringen
- Het verschil tussen het edit en report overzicht
- Processen en werkplekken

Wat kan ik beoordelen met Stoffenmanager®?

Product Activiteit	Gas	Vluchtige stoffen	Niet vluchtige stoffen	Poeders	Vezels	Objecten
Verplaatsen en mengen	Red	Green	Green	Green	Red	n.v.t.
Storten	Red	Green	Green	Green	Red	n.v.t.
Verspreiden en dompelen	Red	Green	Green	Green	Red	n.v.t.
Verspuiten	Red	Green	!	Green	Red	n.v.t.
Lassen, solderen en verbranden	Red	Red	Red	Red	Red	n.v.t.
Verspanen en samendrukken: hout en steen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Green
Verspanen en samendrukken: overig zoals plastic, glas of metaal	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Red

Wat kan ik beoordelen met Stoffenmanager®?

Inventariseren

Algemene productgegevens

(VIB §1) Productnaam Publiceren naar SHARE **aan**

Leverancier Unique Formula Identifier (UFI)

Maak een keuze XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

(VIB §9) Betreft

Maak een keuze

- Maak een keuze
- Vaste stof
- Vloeistof
- Gas
- Verspanend - Hout
- Verspanend - Steen
- Verspanend - Metaal
- Verspanend - Glas
- Verspanend - Kunststof
- Verspanend - Composiet
- Dieselmotoremissie
- Lasrook
- Solderen
- Snijden
- Vezels
- Anders

Er is nog geen VIB-bestand geupload

Beoordelen



Wat kan ik beoordelen met Stoffenmanager®?

Inventariseren

Algemene productgegevens

012 511 Productnaam Publiceren naar SDSXZ

Leverancier Unieke Formule Identifier (UFI)



Maak een keuze XXXX XXXX XXXX XXXX

01B 509 Betreft

Maak een keuze

Vaste stof
Vloeistof
Gas
Verspanend - Huid
Verspanend - Sleem
Verspanend - Hetaal
Verspanend - Glas
Verspanend - Kunststof
Verspanend - Composit
Oplosmiddel
Lak
Solvent
Slijpen
Vernis
Anders
U is nog geen informatie gegeven

Beoordelen



Waarom kunnen de andere stoffen niet beoordeeld worden?

- De beoordelingen zijn gebaseerd op meetdata
- Van de andere stoffen hebben we geen meetdata om daar een conclusie over te trekken

Beoordelen



De twee routes in Stoffenmanager®

Stoffenmanager® presentatie@stoffenmanager.com

Dashboard Inventariseren **Prioriteren** Beoordelen Beheersen Communiceren Modules

Snelnavigatie

- RIE Inademing
- RIE Huid

RI&E overzicht inademing

toelichting

Nieuwe risicobeoordeling Geselecteerde risicobeoordelingen verwijderen 0 van 43 risicobeoordelingen geselecteerd Edit Report

Risicobeoordeling	Locatie/Afdeling	Product	Adembescherming	gk o	gk i	bk	risico
Aanbrengen met kwast- primer 015	Assemblage Rotterdam	Primer 015	Geen bescherming	D	C	2	II
Aanbrengen met kwast- primer 015	Assemblage Rotterdam	Primer 015	Geen bescherming	D	C	2	II

Prioriteren

Beoordelen

Stoffenmanager® presentatie@stoffenmanager.com

Dashboard Inventariseren Prioriteren **Beoordelen** Beheersen Communiceren Modules

Snelnavigatie

- RIE Inademing
- Functie daggemiddelde
- RIE REACH

RI&E overzicht inademing

toelichting

Nieuwe risicobeoordeling Geselecteerde risicobeoordelingen verwijderen 0 van 43 risicobeoordelingen geselecteerd Edit Report

Risicobeoordeling	Locatie/Afdeling	Product	Daggemiddelde concentratie (mg/m³)	Grenswaarde dag (mg/m³)	RCR dag
			1-methoxypropan-2-ol	23,85 375 TGG-8 uur	0,064
			2-methoxy-1-methylethyl acetate	23,05 550 TGG-8 uur	0,042
Aanbrengen met kwast- primer 015	Assemblage Rotterdam	Primer 015	2-methylpropan-1-ol	44,40 310 TGG-8 uur	0,14
			4-methylpentan-2-one	31,20 104 TGG-8 uur	0,30
			Xylene	109 210 TGG-8 uur	0,52

Het verschil tussen het edit en report overzicht

2 soorten overzichten:

- Rood edit-overzicht
- Blauw report-overzicht

Producten

▼ toelichting

Nieuw product Geselecteerde producten verwijderen 0 van 18 producten geselecteerd

Edit Report

	Productnaam ↑	Leverancier	Locatie / afdeling	Gevaar aanduiding	VIB-datum	
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	Cleaner 41	Alpha	Meerdere locaties	H315, H412		
<input type="checkbox"/>	Cleaner 43	Cleaning products	Meerdere locaties	H315, H318	02-01-2023	
<input type="checkbox"/>	Cleaner 45	Cleaning products	Japan	H315, H318	02-01-2023	

Het verschil tussen het edit en report overzicht

2 soorten overzichten:

- Rood edit-overzicht
- Blauw report-overzicht









Overzicht gevaarlijke stoffen

▼ toelichting

Laatst geactualiseerd: 03/04/2025 03:09

Actualiseren Export naar Excel per product

Edit Report

Productnaam ↑	Leverancier	Locatie / afdeling	Gevaaraanduiding	Gevaarpictogrammen	Signaalwoord	Samenstelling
					Maak een keuze ▼	
						2-Aminoethanol 141-43-5 3,50%
						Isotridecanol 69011-36-5 7,50%
						Natriumcumolsulfo 28348-53-0 3,50%
 	Cleaner 41	Alpha	Meerdere locaties	H315, H412	 	Gevaar
						Propylenglykol-1-bu 5131-66-8 3,50%
						tylether
						Propylenglykol-1-me 107-98-2 3,50%
						thylether
						1-butoxypropan-2-ol 5131-66-8 3,00%
						1-methoxypropan-2- 107-98-2 3,00%
						ol
						2-aminoethanol 141-43-5 3,00%
  	Cleaner 45	Cleaning products	Meerdere locaties	H315, H318		Gevaar
						Aluminium sulphate 10043-01-3 100%
						Butane 106-97-8 10,00%
						Isotridecanol, ethox 69011-36-5 7,50%
						ylated
						Sodium cumenesulp 28348-53-0 3,00%
						honate



Kolomselectie en handige filteringen


3 puntjes in de menubalk voor kolomselectie












The screenshot displays the Stoffenmanager 8 web application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for Dashboard, Inventariseren, Prioriteren, Beoordelen, Beheersen, Communiceren, and Modules. Below this is a 'Snel navigatie' section with various icons for Products, Components, Suppliers, Functions, Processes, Workplaces, Registration, Report, Screen overview, Search CMR list, and Allergens. The main content area is titled 'Producten' and shows a list of products. A dropdown menu is open over the 'Leverancier' column header, highlighting the 'Kolommen' option. The menu lists various columns that can be selected or deselected, such as 'Uw product ID (YPID)', 'Stoffenmanager ID (SIPID)', 'Productnaam', 'Leverancier', 'Locatie / afdeling', 'Gevaar aanduiding', 'Verloopt datum', 'Voorzorgsmaatregel', 'Gevaarpictogrammen', 'Signaalwoord', 'Risicobeoordelingen', 'Samenstelling', 'Verschijningsvorm', 'Dampspanning (Pa)', 'Temperatuur (°C)', 'Kookpunt (°C)', 'Stoffigheid', 'VIB-datum', 'Totale opgeslagen hoeveelheid (kg / ltr)', 'Gearchiveerd', 'Versienummer', 'Versiedatum', 'Up to date', 'SAP number', 'Company registration number', 'Productgroep', and 'Certificering'. The 'Productnaam' and 'Leverancier' columns are currently checked. The bottom of the screen shows a table with columns for 'Productnaam', 'Leverancier', 'Meerdere locaties', 'H226, H335, H336, H411', and '27-04-2017'. The table contains several rows of product data, including 'Cleaner 41', 'Cleaner 43', 'Cleaner 45', 'Coating_020', 'Coating_033', 'Coating_044', and 'Coating_11'.

Stoffenmanager®8

presentatie@stoffenmanager.com
Uitloggen

Dashboard Inventariseren : Prioriteren : Beoordelen : Beheersen : Communiceren : Modules :  



























Snel navigatie 

 Producten  Componenten  Leveranciers  Functies  Processen  Werkplekken  Registratie  Rapport  Screen overig  Zoeken CMR lijst  Allergens


Producten


▼ toelichting

Nieuw product Geselecteerde producten verwijderen 0 van 18 producten geselecteerd

	Productnaam ↑	 Leverancier
  	Cleaner 41	
  	Cleaner 43	
  	Cleaner 45	
  	Cleaner 45	
  	Coating_020	Scheepsverf b.v.
  	Coating_033	Scheepsverf b.v.
  	Coating_044	Chemicals BV
  	Coating_11	Chemicals BV

Meerdere locaties H226, H335, H336, H411 27-04-2017

Report 





Kolomselectie en handige filteringen

Risicobeoordelingen-overzicht

Bijvoorbeeld kolommen:

Taakconcentratie, Grenswaarde, RCR taak,

Daggemiddelde concentratie, Grenswaarde, RCR dag

RI&E overzicht inademing

▼ toelichting


Nieuwe risicobeoordeling

Geselecteerde risicobeoordelingen verwijderen

0 van 43 risicobeoordelingen geselecteerd

Edit Report

⚙	Risicobeoordeling ↑	⋮	Locatie/Afdeling	Product	Taakconcentratie (mg/m ³)	Grenswaarde taak (mg/m ³)	RCR taak ⓘ	Daggemiddelde concentratie (mg/m ³)	Grenswaarde dag (mg/m ³)	RCR dag ⓘ		
					1-methoxypropan-2-ol	77,67	375 TGG-8 uur	0,21	1-methoxypropan-2-ol	4,85	375 TGG-8 uur	0,013
					2-methoxy-1-methylethyl acetate	75,08	550 TGG-8 uur	0,14	2-methoxy-1-methylethyl acetate	4,69	550 TGG-8 uur	<0,01
					2-methylpropan-1-ol	145	310 TGG-8 uur	0,47	2-methylpropan-1-ol	9,04	310 TGG-8 uur	0,029
					4-methylpentan-2-one	102	104 TGG-8 uur	0,98	4-methylpentan-2-one	6,35	104 TGG-8 uur	0,061
					Xylene	356	442 TGG-15 minuten	0,81	Xylene	22,27	210 TGG-8 uur	0,11

 [Aanbrengen met kwast- primer 015](#)

Assemblage Rotterdam

[Primer 015](#)

Kolomselectie en handige filteringen


Risicobeoordelingen report-overzicht

Bijvoorbeeld kolommen: CMR en CMR-indicatoren

RI&E overzicht inademing

▼ toelichting

Laatst geactualiseerd: 03/04/2025 05:32

Actualiseren  Export naar Excel Edit Report

Risicobeoordeling ↑	Locatie/Afdeling	Product	CMR	CMR indicatoren	Taakconcentratie (mg/m ³)	Grenswaarde taak (mg/m ³)	RCR taak ⓘ	Daggemiddelde concentratie (mg/m ³)	Grenswaarde dag (mg/m ³)	RCR dag ⓘ

Component: Xylene
CAS-nummer: 1330-20-7
Concentratie: 17,5%

Dit component staat op de gevaarslijsten: **CMR-IIJst SZW**

Reprotoxisch component CAS-nummer: 1330-20-7

Component	Concentratie	Grenswaarde	RCR	Component	Grenswaarde	RCR	
n-2-ol	77,67	375 TGG-8 uur	0,21	1-methoxypropan-2-ol	4,85	375 TGG-8 uur	0,013
mylethyl	75,08	550 TGG-8 uur	0,14	2-methoxy-1-methylethyl acetate	4,69	550 TGG-8 uur	<0,01
2-methylpropan-1-ol	145	310 TGG-8 uur	0,47	2-methylpropan-1-ol	9,04	310 TGG-8 uur	0,029
4-methylpentan-2-one	102	104 TGG-8 uur	0,98	4-methylpentan-2-one	6,35	104 TGG-8 uur	0,061
Xylene	356	442 TGG-15 minuten	0,81	Xylene	22,27	210 TGG-8 uur	0,11

Processen en werkplekken

Templates die je van te voren kunt aanmaken

Je kunt ze gebruiken in je risicobeoordeling

The screenshot shows the Stoffenmanager 8 interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Inventariseren', 'Prioriteren', 'Beoordelen', 'Beheersen', 'Communiceren', and 'Modules'. A dropdown menu is open under 'Inventariseren', with 'Processen' highlighted in a yellow box. Below the menu, there are buttons for 'Nieuw proces' and 'Export naar Excel'. A table below shows a list of processes:

Naam	Type	Locatie / afdeling
Spuiten met coating 033	Vloeistof	Meerdere locaties
Spuiten van kleine onderdelen	Vloeistof	Meerdere locaties

The screenshot shows the Stoffenmanager 8 interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Inventariseren', 'Prioriteren', 'Beoordelen', 'Beheersen', 'Communiceren', and 'Modules'. A dropdown menu is open under 'Inventariseren', with 'Werkplekken' highlighted in a yellow box. Below the menu, there are buttons for 'Nieuwe werkplek' and 'Export naar Excel'. A table below shows a list of workstations:

Naam	Locatie / afdeling
Spuitthal - Cabine 1	Meerdere locaties
Spuitthal - cabine 2	Meerdere locaties
Wasstation	Meerdere locaties

Demo in Stoffenmanager®



Oplossingen ▾

Licenties

Klanten

Hulp & Informatie ▾

Start gratis

Demo aanvragen

Een veilige en gezonde werkplek voor iedereen

Al 20 jaar dé betrouwbare softwareoplossing voor veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen, óók voor CMRS-stoffen.

Start gratis

Demo aanvragen

- ✓ Gratis versie die voldoet aan de 4 stappen van de arbeidsinspectie
- ✓ In opdracht van SZW ontwikkeld, meer dan 20 jaar ervaring
- ✓ Ondersteunt elk type onderneming, beschikbaar in 11 talen



50.000+ gebruikers in meer dan 90 landen kozen voor Stoffenmanager®

Vragen?

Zijn er vragen?
Zet ze in Vraag en Antwoord

Afsluiting

Exit survey

Bekijk onze agenda

<https://www.stoffenmanager.com/agenda/>

Volg onze gratis E-learning over Stoffenmanager®

Vraag een gratis mini QuickScan voor jouw account aan als je een betaalde licentie hebt.

Agenda Stoffenmanager® Academy

We organiseren (gratis) webinars, e-learnings en trainingen. Van basis e-learnings over gevaarlijke stoffen tot de meer gevorderde producttrainingen over het gebruik van Stoffenmanager®. Bekijk ons aanbod en meld je aan!





Follow us on LinkedIn

Van Heuven Goedhartlaan 121
1181 KK Amstelveen
The Netherlands

T: +31 20 79 20 013

E: info@stoffenmanager.com

W: www.stoffenmanager.com



Stoffenmanager[®]